


PRELEVEMENTS DE LA SPHERE ORL ET OCULAIRE

Se désinfecter préalablement les mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique et mettre des gants à usage unique.

Le prélèvement est à réaliser si possible avant toute antibiothérapie locale ou générale.

Le prélèvement est réalisé à l'aide d'un écouvillon transwab : respecter le protocole d'utilisation des écouvillons ci-dessous :


Σ-Transwab®



Transport & Conservation des Bactéries aérobies, anaérobies & fastidieuses


MODE OPERATOIRE

1




Retirer l'écouvillon et le tube du sachet

2




Après avoir effectué le prélèvement, décharger l'écouvillon dans le milieu de transport

3




Casser l'écouvillon dans le tube, au niveau de la partie sécable

4



Bien refermer le tube, en vissant le bouchon au maximum

5



Lorsque le flacon est ouvert à nouveau, l'écouvillon est capté au niveau du bouchon

☞ Bien laisser l'écouvillon dans le tube après l'avoir cassé
NB : 1 seul écouvillon est suffisant pour Gram et culture.

- **Prélèvement de gorge / pharynx / amygdale :**

Le patient doit être assis, tête en extension, langue tirée et abaissée, avec un bon éclairage. L'émission du son « Â » par le patient permet de diminuer le réflexe nauséux.

Passer un écouvillon transwab sur la surface des amygdales, de la muqueuse pharyngée au niveau des zones inflammatoires ou nécrotiques ou de l'ulcération, à la périphérie des fausses membranes...

Eviter de toucher la langue, la luette et la paroi postérieure du pharynx.

- **Prélèvement de langue :**

Le patient doit être assis, bouche ouverte, langue tirée.

Pour la recherche de candidose buccale, prélever 1 écouvillon transwab par raclage de la surface de la langue, du palais et de la face interne des joues.

- **Prélèvement de narine :**

Le patient doit être assis.

Prélever les 2 narines au niveau du tiers-inférieur avec le même écouvillon en ayant soin de l'enfoncer très progressivement dans la narine. Adapter la taille de l'écouvillon à celle de la narine.

Dans les contextes de sinusite, les prélèvements réalisés par le clinicien sont à privilégier (aspiration au niveau du méat moyen ou biopsies profondes).

- **Prélèvement naso-pharyngé :**

Il est indiqué pour le diagnostic de coqueluche par PCR et pour la recherche de virus (grippe, VRS, rougeole...). Utiliser 1 écouvillon fin en dacron (type Virus). Introduire l'écouvillon dans la narine parallèlement au palais et pousser doucement aussi loin que possible dans le naso-pharynx. Faire 2 rotations et retirer l'écouvillon. Le décharger ensuite sur milieu de transport adapté (milieu pour Virus).

- **Prélèvement d'oreille :**

Le patient doit être assis.

Prélever à l'aide d'un écouvillon transwab fin qui sera introduit progressivement dans le(s) conduit(s) auditif(s) selon la prescription.

Le prélèvement du pus de paracentèse est effectué par un ORL.

- Prélèvement oculaire :

Le patient doit être assis. Eviter l'utilisation de maquillage et la toilette faciale préalable.

Bien tirer la paupière.

Utiliser un écouvillon transwab fin pour recueillir les sécrétions par frottis conjonctival et le pus au niveau de l'angle interne de l'œil.